

Указания командующего войсками Западного фронта № 259 по борьбе со штурмовыми орудиями противника (27.12.42)

Указания командующего войсками Западного фронта № 259 по борьбе со штурмовыми орудиями противника (27.12.42)

«УТВЕРЖДАЮ»

Командующий войсками Западного фронта
генерал-лейтенант Конев

Член Военного Совета
Западного фронта
генерал-лейтенант Булганин

27 декабря 1942 г.

УКАЗАНИЯ ПО БОРЬБЕ СО ШТУРМОВЫМИ ОРУДИЯМИ ПРОТИВНИКА

В прошедших боях противник широко применял самоходные (штурмовые) орудия.

Тактико-технические данные орудия следующие:

а) орудие смонтировано на шасси среднего танка;

б) калибр 75 мм;

в) горизонтальный поворот орудия ограничен;

г) орудийный расчет прикрыт боевым щитом спереди и с боков, верх и задняя часть самоходного орудия открыты.

1. Общие принципы применения противником штурмовых орудий (по данным из инструкции, захваченной у немцев)

Дивизион штурмовых орудий может использовать свою боевую мощь наиболее эффективно только тогда, когда он вводится в действие весь целиком. Немцы считают, что идеалом в этом отношении остается такое положение, при котором дивизион во время наступательных боев действует сомкнутым порядком всеми 22 орудиями, под управлением командира дивизиона, при взаимодействии с пехотным полком на направлении главного удара. Если это невозможно, например, во время оборонительных боев, то при всех условиях батарея остается в сомкнутом порядке. Деление на взводы, выполняющие независимо один от другого самостоятельные задачи, является последней допустимой степенью расчленения дивизиона.

Общий принцип применения штурмовых орудий у немцев сводится к следующему: на открытой местности штурмовые орудия могут выдвигаться вперед и действовать перед передовыми стрелковыми цепями. На более или менее закрытой местности пехота держится вблизи штурмовых орудий. На полностью закрытой местности (лес, кустарник, населенные пункты) пехота двигается впереди штурмовых орудий.

а) При прорыве укрепленной полосы

Боевой порядок дивизиона самоходных штурмовых орудий у немцев строится повзводно эшелонировано в глубину. Для разминирования минных полей взводам первого эшелона придаются саперы. Действия взводов первого эшелона обеспечиваются огнем взводов второго эшелона.

б) Наступление на неукрепившегося противника

Боевой порядок дивизиона у немцев строится расчленено по фронту при неглубоком эшелонировании. На открытой местности штурмовые орудия действуют впереди пехоты, на закрытой местности орудия следуют в 300-500 м за пехотой.

Кустарники, рощи и опушки леса, как правило, противником обстреливаются огнем из самоходных орудий, независимо от наличия разведанных целей.

в) В обороне

Батарея штурмовых орудий занимает исходный рубеж. Экипаж находится при орудиях или поблизости в укрытиях. Командир батареи остается на командном пункте пехотной части, обороняющей данный участок. В зависимости от обстановки штурмовые орудия у немцев выбрасываются на наиболее угрожаемые направления для контратаки. Использование штурмовых орудий в качестве ДЗОТ на переднем крае не рекомендуется и допускается только как исключение.

Атака противником штурмовыми орудиями наших танков Т-34 и «КВ» производится с большой осторожностью, сосредоточенным огнем нескольких орудий с дистанции менее 300 м. Действие отдельных орудий с дистанции больше 300 м мало эффективно.

2. Борьба со штурмовыми орудиями противника

Наши войска имеют на вооружении достаточно весьма эффективных средств борьбы со штурмовыми орудиями противника для их уничтожения.

Основным средством борьбы со штурмовыми орудиями противника является наша артиллерия всех калибров.

При правильной организации боя, изучении местности и группировки противника всегда с достаточной точностью можно определить районы возможного применения штурмовых орудий противником.

При действии наших войск борьбу со штурмовыми орудиями противника надлежит организовать по следующему принципу:

В обороне:

а) При расположении наших войск на заблаговременно подготовленном рубеже с наличием минных полей на открытой местности следует учитывать, что штурмовые орудия противника будут действовать повзводно, эшелонировано в глубину, причем главная задача взводов второго эшелона – прикрыть огнем действия орудий первого эшелона, действующих с саперами. Для более эффективной борьбы со штурмовыми орудиями в этом виде боя будет одновременный огневой удар по орудиям обоих эшелонов, причем первый удар должен быть нанесен орудиям второго эшелона, огнем батарей и дивизионов, действующих с закрытых позиций. Этим самым обеспечивается беспрепятственное действие наших противотанковых орудий, уничтожающих прямой наводкой штурмовые орудия первого эшелона.

При подходе штурмовых орудий противника к нашему переднему краю на 1.5 км и ближе, независимо от их расчленения в глубину, они уничтожаются огнем прямой наводки из противотанковых орудий, а батареи (дивизионы), действующие с закрытых позиций, постановкой заградительного огня отсекают пехоту противника от штурмовых орудий и уничтожают ее.

б) При расположении наших войск в обороне на не оборудованном заранее рубеже следует учитывать, что противник в этих условиях применяет штурмовые орудия массированно в одном эшелоне и таковые действуют впереди пехоты. В этом случае надлежит до выхода штурмовых орудий на рубеж, на котором они подвергнутся уничтожению огнем прямой наводки противотанковых орудий, постановкой заградительного огня дивизиона (группы) уничтожить их.

Кроме этого, в направлении действия штурмовых орудий необходимо выдвигать подвижный противотанковый резерв из противотанкового дивизиона дивизии или противотанковых истребительных полков.

Развертывание противотанкового подвижного резерва должно быть произведено ранее выхода штурмовых орудий в данный район.

В случае прорыва штурмовых орудий в расположение нашей обороны наиболее эффективным средством по их уничтожению в этот момент являются противотанковые ружья, пулеметы и автоматы, огнем которых уничтожается орудийный расчет, который не имеет укрытия сверху и с тыла. Применение ручных гранат в этих случаях обязательно.

В наступлении:

а) Подавление огневыми налетами дивизионов или групп штурмовых орудий на их исходных позициях.

б) Назначение специальных батарей (дивизионов), действующих с закрытых огневых позиций, которые имеют главную задачу вести борьбу со штурмовыми орудиями. Батареи (дивизионы), получившие такую задачу, выделяют специальных наблюдателей, которым нарезаются секторы наблюдения, с расчетом полного просмотра данного сектора. Наблюдение ведется непрерывно; наблюдатель отвечает за своевременное обнаружение и оповещение о появлении штурмовых орудий в своем секторе. Данные для открытия огня по районам возможного появления штурмовых орудий противника подготавливаются своевременно, а если позволяет обстановка, производится пристрелка. Командир батареи (дивизиона) полностью несет ответственность за своевременное открытие огня и уничтожение орудий.

в) При бое в глубине обороны противника выделяются отдельные орудия (батареи), которые действуют непосредственно в боевых порядках пехоты, занимают огневые позиции на флангах или впереди пехоты, организуют наблюдение, соблюдая постоянную готовность к открытию огня по уничтожению штурмовых орудий.

г) Танки «КВ» и Т-34 применяются для борьбы со штурмовыми орудиями преимущественно по методу действий танков из засад.

Выделенные для этой задачи танки выдвигаются на фланг и вперед действующей пехоты или танков. Каждый танк получает определенный сектор, в котором организует наблюдение, соблюдая постоянную готовность к открытию огня с места на уничтожение появляющихся штурмовых орудий противника.

д) Противотанковые ружья являются эффективным средством борьбы со штурмовыми орудиями, так как боковая броня пробивается с дистанции до 500 м. Поэтому при бое в глубине обороны противника надлежит подразделения противотанковых ружей (взводы – роты) выдвигать вперед и на фланги, в направлении вероятного появления штурмовых орудий.

е) При организации действий штурмовых отрядов обязательно в состав отряда выделять средства борьбы со штурмовыми орудиями (танки, орудия, противотанковые ружья), с обязательной постановкой каждому танку, орудию, группе противотанковых ружей конкретной задачи по направлению.

ж) При захвате нашими войсками опорного или населенного пункта противник отдельными группами пехоты (рота – батальон) при поддержке штурмовых орудий контратакой стремится восстановить положение. Поэтому при организации захвата опорного или населенного пункта необходимо в состав действующих подразделений (частей) включать противотанковые ружья (взводы – роты), батареи для уничтожения штурмовых орудий, с требованием обязательно ворваться в атакуемый объект одновременно с пехотой, с немедленной готовностью к отражению контратакующих штурмовых орудий.

Энергичные, смелые, с уверенной выдержкой действия средств борьбы со штурмовыми орудиями гарантируют их полное уничтожение.

Данные указания довести до командира роты (батареи) включительно.

**Командующий артиллерией Западного фронта
генерал-лейтенант артиллерии КАМЕРА**