

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 0016 ШТАБА 1-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА (4 мая 1944 г.)

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА № 0016 ШТАБА 1-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА (4 мая 1944 г.)

При возведении войскового и тылового оборонительных рубежей руководствоваться следующим:

1. Передний край оборонительных рубежей располагать вдоль имеющихся естественных препятствий с включением господствующих высот и тактически важных пунктов.

Начертание и положение переднего края обороны должны обеспечивать организацию мощного ружейно-пулеметного фланкирующего, косоприцельного и перекрестного огня перед передним краем и в глубине.

2. По переднему краю отрывать сплошную траншею глубиной 1.5 м, шириной по дну 0.5-0.7 м, по верху 1.1-1.2 м.

На главном направлении сооружать 2-3 линии траншей, на остальных участках 1-2 линии траншей.

Вторую линию траншей возводить в удалении 250-400 м от первой, третью - в 600-800 м от второй траншеи.

3. Тактически важные пункты, отдельные высоты опоясывать траншеями в несколько линий для обеспечения круговой обороны.

4. Траншеи отрывать изломами. Длину каждого излома делать 10-25 м.

Для обеспечения наилучшего фланкирования подступов к переднему краю траншеям придавать бастионное и кремальерное начертание, а также делать резкие выступы вперед.

5. Стрелковые ячейки врезать в переднюю крутость траншей через 6-8 м.

Пулеметные площадки располагать через 100-150 м. Все пулеметные площадки делать для станкового пулемета.

Для укрытия пулемета у каждой площадки отрывать ниши, а для расчета - ге-образные щели с выходом из траншей.

Фланкирующие и кинжальные пулеметные ОТ должны выбираться лично командирами полков и проверяться командирами стрелковых дивизий.

6. ДЗОТ'ы в первой линии траншей не сооружать. Допускать постройку тщательно замаскированных легких пулеметных гнезд.

Пулеметные гнезда строить преимущественно во второй и третьей линиях траншей.

ДЗОТ'ы типа полукапонир или капонир возводить только на обратных скатах, тщательно маскируя их.

7. При расположении переднего края обороны по крутому и высокому берегу долины фланкирующие пулеметные ОТ размещать в два яруса.

Огневые точки первого яруса помешать у подошвы берега долины с задачей сильного обстрела долины настильным огнем.

Огневые точки второго яруса располагать на гребне берега для обстрела дальних и ближних подступов к долине, а также выходов из долины.

8. Для укрытия и отдыха гарнизона сооружать блиндажи-землянки емкостью на одно отделение, в удалении от траншеи или хода сообщения на 5-10 м. Блиндажи с траншеей соединять ходом сообщения.

9. В системе траншей оборону занимать не равномерным размещением огневых средств и бойцов, а группировать мелкими гарнизонами (до взвода) вокруг ответственных ОТ (ОП). Промежутки оборонять надежным, плотным огнем и усиленными заграждениями.

На флангах ОТ делать удлиненные участки траншей (25-30 м), приспособленные к внутренней обороне, где иметь постоянных автоматчиков, ответственных за оборону этих участков траншей.

10. Ходы сообщения вести от траншеи первой линии в глубину до ближайшего скрытого подступа. На 1 км фронта отрывать 2-3 хода сообщения. Ходы сообщения приспособлять к внешней и внутренней обороне путем врезки ячеек через 8-10 м и устройства отсеков через 100-200 м. Разбивку ходов сообщения производить с расчетом обеспечения настильного обстрела по обе стороны на дистанцию не менее 100 м.

11. Заграждения перед передним краем устанавливать следующим образом (от противника): противопехотные минные поля; проволочные заграждения; между проволочным заграждением и траншеей первой линии устанавливать противотанковые минные поля, внешний край которых удалять от траншей первой линии не далее 50 м.

В глубине устанавливать только противотанковые минные поля; установку противопехотных минных полей в глубине воспретить.

12. Проволочные заграждения располагать параллельно траншеям первой линии.

К проволочным заграждениям подвязывать консервные банки для сигнализации.

На ответственных направлениях устанавливать проволочные заграждения в два ряда кольев, на остальных участках – забор.

При недостатке проволоки в первую очередь прикрывать проволочными заграждениями важнейшие ОТ (ОП).

13. Ответственные ОТ прикрывать минными полями и проволочными заграждениями, а также управляемыми осколочными минами, гранатами, ПОМЗ и трофейными снарядами, удаленными от ОТ на 30-40 м.

14. На ответственных участках траншей отрывать ячейки для истребителей танков, которых снабжать противотанковыми минами, стандартными зарядами и бутылками КС. Каждой группе истребителей давать определенный ответственный участок траншей для действий против танков.

**Командующий войсками
1-го Украинского фронта
Маршал Советского Союза
Г. ЖУКОВ**

**Член Военного Совета
1-го Украинского фронта
генерал-лейтенант
И. КАЛЬЧЕНКО**

**Начальник штаба
1-го Украинского фронта
генерал армии
В. СОКОЛОВСКИЙ**