

**Указания командующего войсками 2-го Прибалтийского фронта
об использовании гвардейских минометных частей (5 марта
1944 г.)**

**Указания
командующего войсками
2-го Прибалтийского фронта
об использовании
гвардейских минометных частей
(5 марта 1944 г.)**

«УТВЕРЖДАЮ»

**Командующий войсками
2-го Прибалтийского фронта
(подпись)**

**Член Военного Совета
2-го Прибалтийского фронта
(подпись)**

5 марта 1944 г.

**УКАЗАНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЕТНЫХ ЧАСТЕЙ**

1. Гвардейские минометные части являются мощным качественным и количественным усилением артиллерии, предназначенным для создания внезапного массированного огня, и являются огневым резервом в руках общевойсковых начальников и командующих артиллерией.

2. На основании приказа НКО № 0082 от 7.5.43 г. командиры групп гвардейских минометных частей на участке поддерживаемого соединения являются заместителями командующих артиллерией этих соединений по гвардейским минометным частям.

3. Ответственность за правильное использование и сохранение гвардейских минометных частей несут, наряду с начальниками оперативных групп и командирами гвардейских минометных частей, общевойсковые командиры и командующие артиллерией, которых они поддерживают.

4. Командующим армий, корпусов, дивизий и командующим артиллерией этих соединений при принятии решений по использованию и планированию огня РС привлекать командиров групп гвардейских минометных частей.

5. В практике использования гвардейских минометных частей продолжают иметь место серьезные недочеты:

а) применяется огонь РС по мелким группам пехоты, автоматчикам и отдельным огневым точкам;

б) по неразведанным целям;

в) по участкам соседей при неясном положении своей пехоты, что может привести к ее поражению;

г) стрельба отдельными установками для эффекта;

д) не даются ответственные полосы для разведки и ведения огня;

е) отсутствует взаимная информация офицеров общевойсковых, артиллерийских и гвардейских минометных частей о результатах разведки и положении своих войск.

Все это ведет к бесцельному расходу дорого стоящих снарядов РС и потерям в живой силе.

В результате неправильного использования частей РС это мощное огневое средство используется не всегда с должным эффектом.

6. Гвардейские минометные части применять:

а) для уничтожения скоплений и сосредоточений противника;

б) для подавления и уничтожения минометных и артиллерийских батарей противника;

в) для постановки заградительного огня;

г) для отражения контратак пехоты и танков противника;

д) системы М-31 и М-20 – для разрушения узлов сопротивления и использовать, как правило, массированно (залп дивизион – полк – бригада – дивизия).

7. Начальникам групп и командирам гвардейских минометных батарей нести непрерывно тщательную разведку и всегда точно знать положение своей пехоты.

Подготовку залпов и их производство вести на основе точной топографической привязки боевых порядков с учетом метеорологических и баллистических данных, а также использовать пристрелочные данные артиллерии. На участке действий, где нет необходимости скрывать наличие частей РС, иметь в полосе действий пристрелянные рубежи – участки (реперы).

8. Ввиду того, что гвардейские минометные части не имеют штатных топографических средств, командующим артиллерией дивизий, корпусов и армий гвардейские минометные части обеспечивать топографическими средствами для привязки боевых порядков и средствами сопряженного наблюдения.

9. Общевойсковым начальникам и командующим артиллерией при принятии решений по использованию гвардейских минометных частей знать безопасное удаление своей пехоты от центров разрывов РС согласно следующей таблице:

Своя пехота должна быть удалена от центра эллипса разрывов:

Дальность стрельбы в м	Безопасное удаление в м		
	М-8	М-13	М-31
3 000	1 000	1 000	800
4 000	800	1 000	800
4 300	800	900	800
5 000	600	900	-
6 000	-	800	-
7 000	-	700	-
8 000	-	600	-

10. Запретить массированное применение гвардейских минометных частей:

- а) по участкам соседей, при неясности положения их пехоты;
- б) по ненаблюдаемым участкам (целям);
- в) по целям, недостоверно разведанным (по предположению);
- г) по маловажным целям – мелким группам пехоты и отдельным огневым точкам.

11. Огонь отдельных установок целесообразно применять для:

- а) ведения методического огня по минометным и артиллерийским батареям противника;
- б) воспрепятствования сосредоточения противника;
- в) запрещения движения на определенных участках дорог (дефиле);
- г) стрельбы прямой наводкой при отражении контратак пехоты и танков противника и при преследовании.

Начальнику оперативной группы гвардейских минометных частей фронта гвардии генерал-лейтенанту артиллерии т. Нестеренко устанавливать лимит расхода боеприпасов для каждой части в отдельности. Расходование снарядов сверх лимита запрещается.

Сверх установленного лимита лишь в особо исключительных случаях, вызываемых обстановкой, расходовать с моего разрешения или моего заместителя по гвардейским минометным частям.

12. Командующим армиями и командующим артиллерией прекратить практику задержки гвардейских минометных частей в случае их переподчинения другим армиям.

Приказы и распоряжения по переподчинению гвардейских минометных частей, отдаваемые мною или моим заместителем, идут только с разрешения командующего фронтом.

Указания довести до командующих армиями, командиров корпусов и дивизий, до командующих артиллерией этих соединений и командиров гвардейских минометных частей.

Командующий артиллерией

2-го Прибалтийского фронта

(подпись)

Заместитель командующего артиллерией

2-го Прибалтийского фронта

(подпись)