

Указания войскам 2-го Украинского фронта о действиях саперов, огнеметчиков и дымовиков в составе штурмовых групп при прорыве сильно укрепленных позиций и УР (весна 1944 г.)

Указания войскам 2-го Украинского фронта о действиях саперов, огнеметчиков и дымовиков в составе штурмовых групп при прорыве сильно укрепленных позиций и УР (весна 1944 г.)

УКАЗАНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ САПЕРОВ, ОГНЕМЕТЧИКОВ И ДЫМОВИКОВ В СОСТАВЕ ШТУРМОВЫХ ГРУПП ПРИ ПРОРЫВЕ СИЛЬНО УКРЕПЛЕННЫХ ПОЗИЦИЙ И УР

1. Назначение и состав штурмовых групп

Штурмовая группа имеет задачей уничтожение и разрушение ДОТ и ДЗОТ.

В зависимости от обстановки на главных направлениях прорыва создаются на 1 км фронта 2-3 штурмовых группы (по числу атакуемых ДОТ).

Состав штурмовых групп может быть самым разнообразным, но, как правило, в них включаются, помимо пехоты, отдельные орудия, минометы, танки, до отделения саперов, 2-3 огнеметчика-роксиста.

В штурмовых группах могут быть использованы и фугасные огнеметы (4-6 ФОГ на группу), которые целесообразно использовать для закрепления захваченных рубежей и отражения контратак противника.

В состав штурмовых групп необходимо включать до отделения дымовиков (бойцы стрелковых подразделений, специально выделенные для дымомаскировки и снабженные дымовыми шашками и дымовыми гранатами).

Кроме того, весь состав штурмовых групп должен быть обеспечен дымовыми средствами, главным образом РДГ.

Дымовые средства необходимо использовать в период сближения с блокируемым ДОТ для прикрытия работы подрывников при обстреле с фланга, а также для прикрытия выхода штурмовой группы из боя.

Командиром штурмовой группы назначается офицер стрелкового подразделения.

II. Действия штурмовых групп

Штурмовые группы организуются заранее, в подготовительный период, при наличии времени с составом групп производятся тренировочные занятия.

Штурмовые группы имеют в своем составе:

- а) группу подрывников (уничтожения): 5-6 саперов с ВВ, 2-3 огнеметчика-роксиста;
- б) группу поддержки: 8-10 стрелков, дымовики, пулеметы, орудия ПТО, танки, 4-6 огнеметов ФОГ.
- в) группу обеспечения: 3-4 сапера с запасом ВВ и другие резервные средства штурмовой группы.

Штурмовые группы действуют после тщательной разведки и определения характера и типа сооружения.

Особое внимание при этом обращается на расположение амбразур блокируемого сооружения и систему огня соседних огневых точек.

1. Действия штурмовых групп с танком

Танк первым движется на блокируемый объект, желательнее под прикрытием дымовой завесы, стремясь корпусом закрыть амбразуру и с подходом к ДОТ подрывной группы двигается к следующему объекту. С это время группа поддержки ведет огонь на подавление и уничтожение соседних ДОТ противника, поддерживающих блокируемые ДОТ и ДЗОТ.

Подрывная группа следует за танком, стремится подойти вплотную к блокируемому ДОТ и при помощи ВВ, гранат уничтожить его гарнизон или разрушить амбразуры, в дальнейшем в зависимости от обстановки может быть произведено полное уничтожение ДОТ.

Группа обеспечения, имея дополнительно ВВ и другие средства блокирования (земленосные мешки, щиты, дымовые гранаты), двигается с группой поддержки в готовности для блокирования ДОТ. Огнеметы действуют по уничтожению через амбразуры.

2. Действия штурмовой группы без танка

Подрывная группа, используя местность и дымовые завесы, под прикрытием огня группы поддержки скрытно приближается к блокируемому объекту и действует так же, как и в первом случае. При этом огнеметчики с огнеметами должны находиться в составе подрывной группы.

3. Вооружение и оснащение саперов и огнеметчиков-роксистов.

Группа подрывная вооружается ручными гранатами (2-3 на каждого) и должна иметь ВВ в виде сосредоточенных зарядов весом 5-10 кг, по одному заряду на каждого бойца, и шанцевый инструмент.

Огнеметчики вооружены исправными и готовыми к действию роксами. Если требуется большое количество ВВ, группа должна иметь специальные приспособления для переноса или перетаскивания ВВ (тележки, салазки и т. д.). При действиях с танком последний может быть использован для буксировки зарядов ВВ.

Группа обеспечения должна иметь такое же вооружение и количество ВВ, необходимое для усиления подрывной группы или замены ее при потерях.

При всех случаях в штурмовой группе должно быть не менее 10-15 земленосных мешков для закрытия амбразур.

В состав группы обеспечения должны входить 2-3 бойца-дымовика, которые должны иметь носимый запас РДГ в вещевых мешках не менее 10-12 шт. на дымовика (стрелки должны иметь по 1-2 РДГ).

4. Приемы блокирования к уничтожения ДОТ, ДЗОТ

Уязвимыми местами ДОТ (ДЗОТ) являются амбразуры, входы, вентиляционные отверстия. Для разрушения амбразуры ДОТ требуется ВВ до 10 кг и до 5 кг для ДЗОТ. Заряды должны быть расположены непосредственно у отверстия амбразуры. Для разрушения входов требуется двойное количество ВВ против указанного.

Гарнизон уничтожается гранатами через отверстия амбразур и вентиляционные отверстия и действием огнеметов. Для полного разрушения ДОТ ВВ укладывается на потолочное перекрытие, которое должно быть очищено от земляной обсыпки. Количество ВВ – в зависимости от толщины покрытия.

**Начальник инженерных войск
2-го Украинского фронта
генерал-майор инженерных войск
ЦИРЛИН**