

**Директива командующего войсками 4-го Украинского фронта
№ 0066 об организации инженерного обеспечения боевых
действий войск (7 января 1944 г.)**

**Директива
командующего войсками
4-го Украинского фронта
№ 0066
об организации
инженерного обеспечения
боевых действий войск
(7 января 1944 г.)**

**№ 0066
7.1.1944 г.**

СОВ. СЕКРЕТНО

**КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ
КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ**

В целях правильной организации прорыва обороны противника и развития успеха наступательной операции принять к руководству нижеследующую организацию инженерного обеспечения боевых действий войск.

I. Инженерная разведка

А. Подготовительный период

1. Уточнить начертание переднего края противника (не путать боевое охранение с передним краем главной полосы обороны) и доразведать систему фортификационных сооружений по переднему краю, подступы и необстреливаемые участки.
2. Задачей инженерного поиска групп разведчиков является уточнение расположения взрывных заграждений, определение границ минных полей, снятие контрольных мин и уточнение мест и количества проволочных и других заграждений.
3. В разведывательные отряды по вскрытию глубины обороны противника обязательно включать от отделения до взвода саперов с задачей:
 - а) уточнить расположение и профиль противотанковых рвов и фортификационных сооружений за ними;
 - б) установить состояние основных дорог.

Б. При прорыве переднего края и развитии прорыва

1. Разведать и уточнить расположение оборонительных сооружений за передним краем обороны противника.
2. Проверить состояние, дорог и дефиле на минирование.
3. По мере продвижения вперед боевых порядков пехоты и подвижных соединений организовать разведку взрывных заграждений, разных препятствий и выявить состояние обороны опорных пунктов в глубине. Для этого из состава дивизионных и армейских саперных частей и подразделений выделить не менее трех групп по 5-8 человек разведчиков в каждой. Основной метод - разведка боем.

II. Устройство проходов в заграждениях

А. Подготовительный период

1. За двое суток до начала наступления силами дивизионных и приданных армейских саперов проделать в своих минных полях и проволочных заграждениях по 15-20 проходов на каждую стрелковую дивизию. Командиры танковых частей должны указать саперам места проходов для танковых частей. Ширину проходов делать:
 - а) для пехоты - 10-15 м;

б) для танков – 30-40 м.

2. За 20-24 часа до начала атаки проделать проходы в минных полях противника и его проволочных заграждениях, непрерывно ведя наблюдение за проделанными проходами.

3. В ночь накануне наступления все проходы в минных полях и пути подхода к ним оборудовать вехами и указками. В проходах поставить саперов-регулирующих (1-2 человека на проход). Колонные пути, подходящие к проходам в своих минных полях, оборудовать вехами и указками за двое суток до начала наступления.

4. Наступающие войска ознакомить с колонными путями и проходами в своих инженерных заграждениях. На 2-3 прохода назначать по 6-8 человек саперов с одним миноискателем, тремя щупами, тремя ножницами для резки проволоки и необходимыми материалами для обозначения проходов и оборудования колонного пути.

Б. Подготовка приспособлений для преодоления противотанковых рвов и проволочных заграждений

Силами армейских саперов за двое суток до наступления изготовить для преодоления пехотой противотанковых рвов по 100 штурмовых лестниц и перекидных штурмовых мостиков на каждую стрелковую дивизию и перекидные мосты для артиллерии из расчета один мост на 200 м рва. Для пропуска полковой, а затем дивизионной и корпусной артиллерии и танков через противотанковый ров, силами дивизионных и армейских саперов оборудовать по две аппарели на участке каждого стрелкового полка. Устройство аппарелей производить после продвижения стрелковых частей за противотанковый ров.

Оборудование аппарелей производить в мягких грунтах саперной лопатой, а в плотных грунтах – подрыванием фугасов в откосах противотанкового рва.

На устройство одной аппарели выделять минимум два отделения саперов со стандартными зарядами.

В. Период прорыва переднего края и развития прорыва

1. Саперные части пропускают боевые порядки своих войск через противотанковые рвы.

Для пропуска артиллерии и танков через противотанковые рвы организовать комендантскую службу на аппарелях из расчета 3-4 человека на проход.

2. Для пропуска танков через передний край противника организовать комендантскую службу по регулированию движения танков и пропуска их через минные поля и противотанковые рвы. Командиров танковых батальонов и рот ознакомить со всеми колонными путями маршрутов движения танков и местом расположения проходов через минные поля. Для каждого танкового подразделения (батальон, рота) до подхода их к минным полям из комендантской службы выделять 2-3 хорошо знающих саперов для встречи и пропуска танков через минные поля.

3. Сопровождение танков саперами в глубине обороны противника.

Для обеспечения продвижения танков и предохранения их от подрыва на минных полях иметь группы сопровождения из расчета саперная рота на танковую бригаду, один инженерный батальон на танковый корпус. Саперам группы сопровождения двигаться в боевых порядках пехоты, наблюдая за движением танков, или при командирах танковых батальонов, которые организуют быструю доставку саперов в нужном направлении.

Саперам, сопровождающим танки, иметь по одному миноискателю на танковую роту, 1-2 щупа и по одной саперной лопате на каждый танк. Для прикрытия танкоопасных направлений командиру саперного батальона (роты) иметь подвижные противотанковые резервы в составе двух-трех отделений минеров с запасом противотанковых мин (150-300 шт.).

III. Подготовка плацдарма

1. К началу атаки подготовить по всему переднему краю сплошную траншею.

2. Обеспечить личный состав войск, занимающих исходное положение для атаки, простейшими укрытиями.

3. Для обеспечения максимального приближения к переднему краю обороны противника подготовить от первой траншеи систему ходов сообщения из расчета один ход сообщения на 100-150 пог. м фронта. Ходы сообщения отрывать как можно дальше вперед, стремясь приблизиться к противнику на 100-200 м.

4. В траншеях, ходах сообщения и окопах, в стенках, обращенных к противнику, устраивать не менее одной ступеньки на отделение.

5. Оборудовать дополнительные артиллерийские минометные позиции в количестве, обеспечивающем маневр артиллерийско-минометных средств.

6. Подготовить исходные районы на каждое танковое и механизированное соединение.

7. Разведать и оборудовать не менее одного маршрута на танковую бригаду от исходного района до переднего края противника.
8. Оборудовать командные и наблюдательные пункты батальонов.
9. Создать полевые склады инженерного имущества (по одному на стрелковую дивизию), имея в каждом из них: противотанковых мин – до 3000, противопехотных мин – до 5000, лопат саперных – 500, взрывчатых веществ – 0.5 т.
10. Для маскировки направления главного удара работу вести на широком фронте, в основном ночью, войсками, занимающими оборону, не дожидаясь подхода войск, предназначенных для прорыва.

IV. Обеспечение флангов

А. Подготовительный период

1. Иметь в каждой стрелковой дивизии один подвижный отряд заграждений (ПОЗ) в составе не менее взвода саперов на автомашинах с запасом 200-300 противотанковых и 200-300 противопехотных мин. В стрелковом корпусе иметь один подвижный отряд заграждений в составе не менее двух саперных взводов, с запасом 300-400 противотанковых и 300-400 противопехотных мин. В армии иметь один-два подвижных отряда заграждений в составе не менее 1-2 рот саперов с запасом 500-1500 противопехотных и 500-1000 противотанковых мин.
2. Определить вероятное направление контратак противника. Наметить и разведать вероятные маршруты движения подвижных отрядов
3. Установить подчиненность и порядок действия подвижных отрядов заграждений, сроки их перемещения и взаимодействия.
4. Установить порядок пополнения минно-заградительными средствами подвижного отряда заграждений.

Б. В период боя

1. Пополнять минами подвижные отряды заграждений.
2. Организовать маневр минными заграждениями на флангах.
3. Прикрывать установленные минные поля огнем стрелковых подразделений, а при танковых контратаках – и огнем противотанковых резервов.
4. Армейскую летучку с минно-подрывными средствами иметь в 10-15 км от переднего края обороны противника.

V. Закрепление местности

1. Составить план закрепления местности до стрелкового батальона включительно.
2. При каждой остановке войск немедленно производить окапывание, приспособлять к обороне имеющиеся сооружения и препятствия противника.
3. Разрушать сооружения противника, которые не могут быть использованы нашими войсками.
4. Производить скоростное минирование танкоопасных направлений и скрытых подступов и постоянно подтягивать к месту работ минно-заградительные средства.
5. Для быстрейшего закрепления местности иметь часть подвижных отрядов заграждений непосредственно за боевыми порядками.

VI. Взаимодействие саперов с войсками

А. Первый эшелон – полковые и дивизионные саперы

Задачи:

- а) Инженерная разведка переднего края обороны противника.
- б) Прodelьвание и обозначение проходов в заграждениях и устройство аппарелей через противотанковые рвы.
- в) Пропуск боевых порядков войск через инженерные заграждения и закрепление населенных пунктов.
- г) Установка мин в процессе боя для прикрытия танкоопасных направлений.

Б. Второй эшелон – армейские и фронтовые инженерные части

Задачи:

- а) Инженерная разведка тыла противника в тактической глубине обороны.
- б) Расширение проходов в заграждениях.
- в) Уничтожение огневых точек противника.
- г) Несение службы в подвижном противотанковом резерве.

В. Третий эшелон – фронтовые инженерные части

Задачи:

- а) Дополнительное разминирование местности на главных направлениях.
- б) Содержание дорог.
- в) Восстановление разрушенных мостов.

VII. Организация штурмовых отрядов и групп

А. Подготовительный период

1. Организовать из состава наступающих войск штурмовые группы и штурмовые отряды.
2. Задача штурмового отряда – штурм небольших опорных пунктов противника.
3. В состав штурмового отряда включить: одну стрелковую роту, взвод саперов и средства усиления в зависимости от обстановки (взвод станковых пулеметов, взвод минометов, взвод противотанковых ружей, взвод – батарея противотанковых орудий, взвод танков).
Командиром отряда назначается командир стрелковой роты, его заместитель – командир саперного взвода.
4. Задача штурмовой группы – штурм отдельных огневых точек противника.
5. В состав штурмовой группы включать: один стрелковый взвод, отделение саперов и средства усиления в зависимости от обстановки (станковые пулеметы, миномет, отделение противотанковых ружей, противотанковое орудие, один танк).
Командиром группы назначается командир стрелкового взвода, его заместителем – командир саперного отделения. Штурмовая группа состоит из подгруппы прикрытия, группы разведки, группы разграждения, блокировочной группы и ядра.
6. В подгруппу прикрытия включаются приданные огневые средства и отдельные стрелки или автоматчики с задачей прикрытия продвижения остальных групп.
В группу разведки назначаются 2-3 сапера со щупами, миноискателями, ножницами для резки проволоки. Задача – разведка подступов к огневой точке и заграждений противника.
В группу разграждения выделяются 2-3 сапера с ножницами для резки проволоки, удлиненными зарядами для подрывания проволочных препятствий, «кошками» на 50-метровых тросах, указателями для обозначения проходов. Задача – обеспечение пропуска остального состава штурмовой группы через заграждения противника.
В блокировочную группу выделяются 4-6 саперов с противотанковыми гранатами, зажигательными бутылками, противотанковыми минами; 2-3 стрелка подносчика противотанковых мин и взрывчатых веществ. Задача – забрасывание зарядов взрывчатых веществ и гранат в амбразуры огневых точек.
В ядре штурмовой группы оставляются 1-2 отделения стрелков с ручными и противотанковыми гранатами, штурмовыми ножами. Задача – непосредственный захват огневой точки путем рукопашного боя.
7. Провести двух-трехдневную тренировку штурмовых отрядов и групп на местности в условиях, в которых им придется действовать. Для тренировки создать огневую точку и заграждения, аналогичные тем, которые намечено взять штурмом.
В процессе тренировки обратить основное внимание на взаимодействие внутри штурмовых отрядов и групп (связь, сигналы вызова и прекращения огня и т. п.).

Б. Исполнительный период

1. Штурмовым отрядам и группам производить сближение с огневыми точками или опорными пунктами под прикрытием артиллерийского огня до дистанции 150-200 м.
2. Дальнейшее сближение производить под прикрытием огня группы (подгруппы прикрытия).
3. Боевой порядок штурмового отряда в зависимости от обстановки должен быть в линию или углом назад.
4. В целях достижения успеха, сближение с противником вести скрытно, штурмовать стремительно с флангов и тыла.

**Командующий войсками 4-го
Украинского фронта
(подпись)**

**Начальник штаба 4-го Украинского фронта
(подпись)**

**Член Военного Совета
4-го Украинского фронта
(подпись)**