

# УКАЗАНИЯ командующего войсками 11-й гв. армии ПО ШТУРМУ ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ (10.02.45 г.)

## УКАЗАНИЯ командующего войсками 11-й гв. армии ПО ШТУРМУ ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ (10.02.45 г.)

НКО СССР  
ОПЕРАТИВНЫЙ  
ОТДЕЛ ШТАБА  
11-Й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ  
10 февраля 1945 г.  
№ 076

СЕКРЕТНО

КОМАНДИРАМ КОРПУСОВ И ДИВИЗИЙ,  
КОМАНДУЮЩЕМУ АРТИЛЛЕРИЕЙ АРМИИ,  
КОМАНДУЮЩЕМУ БТ И МВ АРМИИ,  
ЗАМ. КОМАНДУЮЩЕГО ПО ИНЖВОЙСКАМ

### УКАЗАНИЯ ПО ШТУРМУ ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЕНИГСБЕРГ

Подготовку офицерского состава и войск к предстоящим боевым действиям по овладению г. Кенигсберг проводить согласно настоящим указаниям и инструкции по подготовке и действиям штурмовых батальонов.

#### I. Введение

В результате успешных наступательных действий войска нашей армии, во взаимодействии с другими соединениями, преодолели систему многочисленных оборонительных рубежей на территории Восточной Пруссии и в начале февраля 1945 года блокировали ее столицу – город и крепость Кенигсберг, превращенный немцами в мощный укрепленный район, который они стремятся удержать в своих руках.

В этих условиях перед нами возникает ответственная и почетная задача – штурмом сломить сопротивление кенигсбергского гарнизона и овладеть городом и крепостью Кенигсберг.

Выполнение этой задачи будет связано с новой формой боевых действий – упорными, ожесточенными уличными боями, характерными следующими специфическими особенностями:

- а) стесненностью обзора и обстрела;
- б) возможностью широкого использования противником всех видов инженерных сооружений и заграждений на основе имеющихся построек;
- в) невозможностью применения крупных сил пехоты и танков; более того, бой внутри города неизбежно распадается на ряд отдельных столкновений; исход боя часто будут решать самостоятельные, инициативные действия небольших подразделений, особенно штурмовых групп;
- г) сложностью применения артиллерии и танков;
- д) сложностью наблюдения и управления действиями подразделений.

В период летной, осенней и зимней наступательных операций соединения армии не раз участвовали в овладении крупными населенными пунктами и городами, как Орша, Борисов, Алитус, Гольдап, Инстербург, Велау и т. д., но там нам, как правило, приходилось иметь дело с деморализованными, разрозненными подразделениями противника.

В данном же случае нам предстоит нести борьбу за город-крепость, заранее подготовленными к упорной продолжительной обороне, даже в условиях полного окружения, придется штурмовать каждый район, каждый квартал, каждый дом, превращенный немцами в мощный опорный пункт.

Поэтому наступление в таких условиях требует тщательной подготовки войск, детального изучения противника и детальной организации боя с полным учетом всех вышеуказанных особенностей боевых действий.

#### II. Характеристика обороны Кенигсберга

Крепость Кенигсберг состоит из двух цитаделей и двух поясов обороны.

Внешний пояс обороны проходит в 6-7 км от центра города на линии Хафштром, Гросс Каршау, Ф ...[«смазан» текст – В.Т.]... Нойфорверк, Зелигенфельд, Адель Нойендорф, Ляут, Мандельн, Кведнау, Байдригген, Шарлоттенбург, Нулиттен, Гросс Хольштайн. Он состоит из 12 основных, 3 добавочных фортов и системы долговременных и полевых укреплений.

Фронты южного ...[«смазан» текст – В.Т.]... пояса (южнее р. Прегель) расположены в районах:

- а) форт «А» – Сер. 400 м юго-восточнее Кальген;
- б) форт «Б» – 400 м юго-восточнее г. Дв. Каршау; форт «Б» взят штурмом, частями 1 гв. сд;
- в) форт «В» – 1,2 км северо-восточнее Альтенберг;
- г) форт «Г» на южной окраине Зелиншельфельд;
- д) форт «Д» – 1 км южнее Адель Нойендорф.

Каждый форт оборудован валом с открытыми стрелковыми позициями и ОП для противотанковой и полевой артиллерии прямой наводки на 9-10 орудий.

Перед фортами на всем протяжении проходит противотанковый ров шириной 10 м и глубиной 3 м. В промежутках между фортами построены 1-2 линии траншей, прикрытые на отдельных участках проволочными заграждениями и минными полями. На особо важных направлениях, кроме того, имеются также пулемётные ДОТ и ДЗОТ.

**Внутренний пояс обороны** проходит с внешней стороны кольцевой улицы Рингштрассе и состоит из 24 земляных фортов с подготовленными стрелковыми позициями и убежищами для личного состава.

Непосредственно внутри города на всю его глубину противником созданы опорные пункты, состоящие из отдельных приспособленных к обороне каменных зданий и целых кварталов.

В каждом опорном пункте подготовлена двухъярусная оборона – в нижних этажах для ведения огня вдоль улиц и в верхних этажах и на чердаках для ведения огня сверху по улицам, дворам и соседним зданиям.

Подступы к опорным пунктам и промежуткам между ними закрываются системой завалов, надолб, постройкой баррикад и минированием улиц и строений.

Южный сектор внешнего обвода непосредственно обороняют части 69, 549 и 56 пд, 73 и 74 крепостные пулемётные батальоны, частично 6 тд и тд «Великая Германия».

### **III. Организация и подготовка штурмовых групп**

При подготовке частей к штурму Кенигсберга необходимо обратить внимание на сколачивание и тренировку штурмовых групп для уличного боя.

Штурмовые группы выделяются из состава стрелковых батальонов по две группы в каждом.

Каждая штурмовая группа создаётся из одной стрелковой роты, усиленной одним-двумя 45-мм орудиями, двумя орудиями ПА, одним-двумя орудиями ДА, одной 122-мм пушкой, одним-двумя танками или СУ-122, взводом станковых пулеметов, взводом 82-мм минометов, отделением-взводом саперов и отделением огнеметчиков.

Кроме того, для поддержки действий каждой штурмовой группы из полковой группы ПП специально выделяется батарея, а на особо важных направлениях – дивизион истребителей артиллерии или артиллерии ДА.

Весь состав штурмовой группы подразделяется на подгруппы:

- а) Штурмовые или атакующие в составе 20-25 стрелков и автоматчиков, ручных пулемётчиков, огнеметчиков каждая и отделения сапёров.
- б) Закрепления в составе 8-10 человек стрелков, взвода станковых пулеметов, 1-2 орудий и отделения сапёров.
- в) Огневую – в составе артиллерийских подразделений, взвода 82-мм минометов, танков и СУ.
- г) Резерв в составе 10-15 человек стрелков, части станковых пулеметов и одного-двух орудий.

Штурмующие группы снабжаются преимущественно лёгким вооружением (автоматы, гранаты, винтовки), группы закрепления обеспечиваются в основном тяжёлым вооружением (ручные и станковые пулемёты, ПТР и мины).

Взвод саперов, действующий в составе штурмовой группы, должен иметь:

Средства разграждения по количеству групп разграждения, в том числе и удлиненные заряды – по два заряда на группу разграждения.

Сосредоточенные заряды ВВ весом в 15-20 кг в количестве 5-8 шт.

Запас сосредоточенных и кумулятивных зарядов в количестве 5-8 шт. сосредоточенных зарядов весом 15-20 кг и 5 кумулятивных зарядов 12,5 кг каждый.

Запас выкладывается на исходном положении для наступления.

Зажигательные трубки из расчёта по 6 шт. на каждого бойца и офицера вне зависимости от выполняемых ими работ.

Противотанковые мины к количеству 20-30 шт.

Отделение сапёров, действующее в составе атакующей подгруппы, должно иметь:

Средства разграбления, необходимые для действия подгруппы, миноискатель 1, щупов 2, кошек с веревками 5, толовых шашек 15-20, зажигательных трубок 15-20, ножниц для резки проволоки 2, удлинённых зарядов 2, указки для обозначения проходов.

Сосредоточенные заряды ВВ весом 15-20 кг в количестве 2-3 шт.

Кумулятивные заряды весом 12,5 кг в количестве 2-3 шт.

Зажигательные трубки из расчета по 6 шт. на каждого бойца и сержанта вне зависимости от выполняемых ими работ.

Каждый боец штурмовой группы обеспечивается 4-5 ручными гранатами (РГ-42), одной противотанковой гранатой и полным боекомплектом патронов, ломом и веревками.

Кроме того, часть бойцов обеспечивается также 1-2 дымовыми гранатами и бутылками с горючей жидкостью

Подготовка штурмовых групп производится на аналогичной местности, в населённых пунктах, имеющих крепкие каменные строения.

При обучении штурмовых групп основное внимание необходимо обратить прежде всего на умение личного состава владеть гранатами и шанцевым инструментом, умение переползать и производить короткие, но стремительные перебежки от укрытия к укрытию, преодолевать препятствия, перепрыгивать через рвы и заборы, быстро влезать в окна домов и вести рукопашный бой в укрепленных зданиях, умения обращаться с взрывчатыми веществами, производить простейшие подрывные работы, умение блокировать и уничтожать отдельные огневые точки, быстро превращать захваченный дом в мощный упорный пункт.

В процессе учений отрабатывается взаимодействие между подгруппами штурмовой группы, а также между различными подразделениями, входящими в состав групп.

Подготовкой штурмовых групп руководит лично командир полка или его заместитель по строевой части.

Артиллерийские подразделения в подготовительный период обучаются использованию для маскировки расчетов и орудий, специфических особенностей населённого пункта, самостоятельному решению огневых задач, возникающих в уличном бою, ведению огня прямой наводкой по ближним целям, непрерывному сопровождению пехоты огнём и колесами, быстрому сосредоточению массивованного огня на необходимых направленных.

Танковые подразделения и подразделения самоходной артиллерии отрабатывают преодоление всех видов препятствий, тренируются в разрушении уличных баррикад, в непрерывном сопровождении пехоты огнём и гусеницами по укрепленным зданиям.

Саперные подразделения обучаются проделыванию проходов по всевозможным препятствиям, блокировке и уничтожению ДОТ, подрыву крупных каменных строений и т. д.

Огнемётные подразделения тренируются в метком огнеметании по амбразурам ДОТ, окнам и различным отверстиям в деревянных и каменных строениях.

#### **IV. Боевые порядки войск**

Для штурма Кенигсберга дивизии, как правило, будут строиться в линию, имея в первой линии по пять стрелковых батальонов.

Полки на главном направлении строятся в 2-3 эшелона, причем батальоны третьего эшелона являются резервами командиров дивизий.

Батальоны первого эшелона наступают на фронте 300-400 м и строят свой боевой порядок в два эшелона, имея в первом эшелоне две роты (штурмовые группы).

Артиллерия для боя за город распределяется:

а) на артиллерию штурмовых групп;

б) на артиллерию сопровождения пехоты, выделяемую из состава групп ПП для каждого батальона первого эшелона;

в) на корпусные и армейские группы ПП.

Боевой порядок танков и самоходных орудий глубоко эшелонируется в глубину.

Первый эшелон – танки прорыва – предназначен непосредственно для поддержки действий штурмовых групп и двигается в боевых порядках пехоты.

Второй эшелон – танки развития успеха – предназначен для захвата особо важных объектов в городе и в первый период боя двигается за первым эшелонам на удалении 400-500 м от него.

Третий эшелон – танки резерва – предназначен для отражения контратак противника и двигается в 1-1,5 км за вторым эшелонам.

Указанное построение боевых порядков пехоты, артиллерии и танков не может быть шаблонным. В каждом отдельном случае, в зависимости от обстановки, условий местности и обороны противника боевые порядки должны быть различными. Но основное требование – наличие сильных резервов у командиров всех степеней – должно быть обязательно выполнено.

## **V. Ход боя по овладению крепостью Кенигсберг.**

### **1. Прорыв внешнего пояса обороны.**

Овладение внешним поясом обороны существенно ничем не отличается от прорыва заранее подготовленной оборонительной полосы, за исключением атаки фортов.

Блокировка фортов производится в следующем порядке:

- а) за несколько дней до атаки форт разрушается бомбометанием с воздуха;
- б) за 1-2 дня до атаки артиллерия крупных калибров ведет огонь на разрушение оборонительных построек и уничтожение живой силы в форту;
- в) в день атаки форт продолжает обрабатываться артиллерией и к концу артподготовки задымляется дымовыми минами и снарядами.

С началом атаки пехота обходит форт, оставляя для его блокировки не больше роты и специальные огневые средства для систематического поддержания дымовой завесы и непрерывного огневого воздействия на огневые средства форта.

Преодолев внешний пояс укреплений, стрелковые подразделения, не задерживаясь в траншеях, продолжают решительное продвижение вперед вслед за огнем своей артиллерии.

Уничтожение уцелевших групп противника в сооружениях внешнего пояса возлагается на батальоны вторых и третьих эшелонов.

Орудия сопровождения и минометы передвигаются вслед за стрелковыми цепями батальонов первого эшелона перекатами на удалении: для малокалиберных орудий 200 м; для орудий средних калибров 300-400 м, для 122-мм гаубиц и пушек 500-600 м.

Танки НПП и СУ при наличии противотанкового рва вводятся в бой после преодоления его пехотой, выполняя в дальнейшем задачу по уничтожению огневых точек и живой силы противника огнем и гусеницами и обеспечению безостановочного продвижения стрелковых подразделений вперед.

Второй эшелон танков и СУ с десантом автоматчиков двигается в 300-400 м от первого эшелона, поддерживая последний огнем.

Огнемётные подразделения используются в боевых порядках пехоты для огнемётания по амбразурам ДОТ и выжигания живой силы противника из траншей и укрытий.

### **2. Уличный бой в городе**

При подходе к Кенигсбергу стрелковые подразделения первого эшелона и танки НПП пытаются с хода ворваться в город. В случае организованного сопротивления противника батальоны первых эшелонов решительной атакой овладевают окраиной города.

Для чего:

1. Командир батальона производит разведку с целью уточнения системы огня, системы инженерных заграждений и укреплений противника на окраине.
2. Организует бой – намечает исходный рубеж для атаки, подтягивает на рубеж атаки пехоту, ее огневые средства и строит соответствующий боевой порядок, подтягивает танки на исходные позиции, ставит оружия сопровождения на ОП для стрельбы прямой наводкой, организует взаимодействие между пехотой, артиллерией и танками, а также между подразделениями пехоты, назначает время атаки.
3. Орудия прямой наводки, поддерживающая артиллерия, танки и самоходные орудия с места по сигналу открывают мощный огонь по выявленным огневым точкам, амбразурам, окнам и непосредственно по стенам домов с целью их разрушения.
4. После огневой обработки батальон решительно атакует окраину города. Стрелковые подразделения стремительным броском выдвигаются к крайним строениям, противотанковыми гранатами выбивают двери и окна, в проломы стен и выбитые окна врываются внутрь зданий и, уничтожив гарнизон огнем из огнеметов и гранатами, овладевают ими.

Овладев окраиной, батальон наступает по 1-3 улицам. Каждой улицей города, как правило, овладевает штурмовая группа, причем непосредственно по улице двигается огневая подгруппа, одна из атакующих подгрупп и резерв. Вторая штурмующая подгруппа двигается через сады, огороды.

Подойдя к занятому противником дому, 45-мм орудия и орудия ПА открывают огонь по огневым точкам на подступах к зданию и по окнам нижних этажей, дивизионная артиллерия бронейными снарядами разрушает стены нижних этажей, 122-мм орудия, танки и СУ ведут огонь по верхним этажам с задачей заставить противника спуститься вниз, минометы ведут огонь по крышам и подступам к зданию.

Огонь продолжается в течение 10-20 минут. Это время используется пехотой для занятия исходного положения в 50-100 м от объекта, и саперами – для проделывания проходов в имеющихся заграждениях, баррикадах и т.д.

По окончании огневого налета пехота, преодолевая препятствия через окна, двери и проломы в стенах, забрасывая их предварительно гранатами, с целью уничтожения противников, с разных сторон врывается в здание и уничтожает его гарнизон.

Овладев комнатой, атакующие подразделения проделывают проход в следующую комнату путем взламывания дверей или их подрыва гранатами. После этого бросают в дверь гранаты, уничтожают противника.

Атакующая подгруппа, наступающая через сады и огороды, точно так же выламывает или подрывает двери, забрасывая окна и двери гранатами, врывается в здание через черный ход, очищая в дальнейшем от противника комнату за комнатой.

Овладев одним этажом, атакующие подгруппы таким же порядком очищают последующие этажи, используя при этом РОКС для выжигания противника.

Вслед за атакующими подгруппами в здание врывается группа закрепления, которая приводит здание в оборонительное состояние.

Огневая подгруппа во время очистки здания от противника ведет огонь по огневым точкам, расположенным в этом же здании, по огневым точкам соседних домов и отражает возможные контратаки противника.

Очистив, таким образом, здание и закрепив его за собой, командир батальона организует разведку с целью выяснения занятости противником последующих домов, пополняет боеприпасы. При занятии противником прилегающих к занятому зданию построек организует их очищение в том же порядке, как указано выше.

При отсутствии противника в прилегающих зданиях дает приказ на движение по улице. Наступление по улицам совершается в следующем порядке:

а) впереди двигается танк или самоходное орудие в готовности открыть огонь по действующим огневым точкам противника;

б) на одном уровне с танком по панелям, прижимаясь к стенам домов, идут цепочкой стрелки и автоматчики в готовности открыть огонь по окнам и чердакам домов на противоположной стороне;

в) далее идут атакующие подгруппы, артиллерия, подгруппа закрепления и, наконец, резерв.

При подходе к центральной части города, где, как правило, отсутствуют сады, огороды и промежутки между отдельными домами, отпадает возможность атаки зданий с черного хода.

В этом случае, наряду с атакой домов со стороны улицы, параллельно придется атаковать их через проломы в стенах. Овладев крайними домами занимаемого противником квартала, одна из атакующих подгрупп после соответствующей огневой обработки овладевает следующим зданием с улицы, другая атакующая подгруппа, усиленная саперными подразделениями, проникает в следующее здание через проломы в стенах занятого и атакуемого здания.

Проломы желательно делать в верхних этажах с тем, чтобы, очистив верхний этаж следующего дома, заставить противника отходить в нижние этажи навстречу подгруппе, атакующей с улицы.

### **3. Закрепление.**

По мере овладения отдельными зданиями и кварталами атакующие подразделения приводят их в оборонительное состояние. Каменные и прочие постройки усиливаются и приспособляются к обороне, особенно на окраинах, обращенных к противнику. В занятых кварталах создаются опорные пункты с круговой обороной, в которых назначаются особые коменданты, ответственные за их удержание.

Для организации закрепления, особенно к исходу дня, командир батальона обязан провести следующие работы:

1. Выяснить расположение занятых зданий и кварталов и определить достигнутый подразделениями рубеж.

2. Организовать оборону достигнутого рубежа, создав систему огня и установив различные фортификационные и взрывные заграждения.

3. Поставить задачи стрелковым подразделениям по закреплению на достигнутом рубеже и в захваченных зданиях.

4. Поставить задачи приданным танкам, используя часть из них как неподвижные огневые точки путем установки их за заборами, в разрушенных строениях и т.д.

5. Организовать наблюдение за противником и сильное боевое охранение.

6. Указать место резерва и установить с ним непрерывную связь.

7. Пополнить запасы продовольствия и боеприпасов в подразделениях.

8. Организовать тщательный осмотр и разминирование занятых строений и дворов.

С выдвижением войск за черту города принимаются меры по организации обороны на подступах к нему.

## **VI. Управление**

При прорыве внешнего пояса обороны управление подразделениями командирами полков, батальонов и рот осуществляется со своих НП в обычном порядке.

При завязке боя непосредственно в городе КП командиров всех степеней приближаются к боевым порядкам подразделений, развертываясь от них не далее чем:

КП командиров полков – 300-400 м.

КП командиров батальонов – 200-250 м.

КП командиров рот – 100-150 м.

Совместно с командирами стрелковых подразделений находятся также командиры приданных и поддерживающих средств усиления.

Связь при бое в городе в масштабе полк – батальон поддерживается по телефону и радио. Во всех остальных подразделениях, в том числе и в штурмовых группах, связь осуществляется с помощью посыльных, ракетами и другими простейшими средствами.

**Командующий войсками 11-й гв. армии  
гвардии генерал-полковник ГАЛИЦКИЙ**

**Член Военного Совета 11-й гв. армии  
гвардии генерал-майор КУЛИКОВ**

**Начальник штаба 11-й гв. армии  
гвардии генерал-лейтенант СЕМЕНОВ**